12.9.0.3 Stock de boucles disponibles


Passerelle EDE · https://www.uniform-agri.com/fr/knowledge-base/uniform/passerelle-ede/12-9-0-3-stock-de-boucles-disponibles/

Gérer le stock de boucles disponibles

Il est possible de laisser le logiciel vous proposer la boucle à poser lorsque vous saisissez un veau à la suite d'un vêlage. Pour que le logiciel soit en mesure de vous générer automatiquement le numéro de boucle il faut aller faire quelques réglages dans les paramètres.

Paramétrer le stock de boucles la première fois


Allez dans Paramètres système (1) puis Paramètre généraux (2).



Les paramètres généraux s'ouvrent. Sélectionnez N°Boucle dans le menu sur la gauche de la fenêtre (3). POur que les numéros soient proposés automatiquement lors de la saisie des veaux cochez la case Générer automatiquement les N° nationaux (4). Choisissez ensuite l'option qui correspond à vos pratiques (5): une série pour tous les animaux, des séries différentes pour mâles et femelles, des séries différentes pour veaux à garder et ceux à vendre.

Si vous avez la passerelle EDE:

Cliquez sur le bouton [Demande de stock] (6). Toutes les boucles à votre disposition (à la connaissance de l'EDE) vont s'afficher dans un tableau (encadré rose) ou deux tableaux (selon l'option choisie à l'étape 5). Cliquez sur [OK] pour fermer les paramètres généraux et enregistrer vos modifications (7).




Si vous n'avez pas la passerelle EDE:

Il est quand même possible de gérer son stock de boucles dans les paramètres généraux pour qu'elles apparaissent automatiquement à la saisie. Suivez les mêmes étapes jusqu'à l'étape 5. Pour ajouter des boucles à votre stock vous avez deux possibilités (6):

- cliquez sur le bouton [Ajouter n°] pour ajouter des boucles dont les numéros se suivent (vous n'aurez qu'à entrer le premier et le dernier numéro, les autres seront saisies automatiquement)
- cliquez sur le bouton [+] pour ajouter une boucle (rien ne vous empêche d'en ajouter plusieurs mais il faudra rappuyer sur le bouton et saisir le numéro à chaque fois)

Quand vous avez ajouté toutes vos boucles cliquez sur [OK] pour sauvegarder vos modifications et fermer les paramètres généraux (7).



Mise à jour du stock de boucles

Au bout d'un certain nombre de vêlages votre stock de boucles disponibles va s'épuiser. Au prochain vêlage le logiciel ne vous proposera pas automatiquement la boucle suivante si vous ne mettez pas à jour votre stock. Pour ce faire, rien de plus simple: retournez dans les paramètres généraux dans le menu N°Boucle. Si vous avez la passerelle EDE cliquez simplement sur le bouton [Demande de stock]. Sinon, procédez comme la première fois avec le bouton [+] et/ou le bouton [Ajouter n°]. Dans les deux cas, cliquez sur [OK] quand vous avez terminé.